


Guide de démarrage Gandi Simple Hosting



Bienvenue dans ce guide qui vous permettra, nous l'espérons, de bien démarrer dans la solution d'hébergement **Gandi Simple Hosting**. Comme son nom l'indique, **Simple Hosting** est une offre conçue pour être simple tout en vous donnant un maximum de liberté.

Table des matières :

Sommaire

1. Se connecter en sFTP sur son instance	2
2. Se connecter à sa base de données MySQL.....	2
3. Voir le contenu de son instance en ligne	2
4. Fiche d'instance : explications et détails	3
5. Modification de la taille d'une instance	4
6. Renouvellement d'une instance	4

1. Se connecter en sFTP sur son instance

Une fois que votre instance est créée, vous recevez un email de confirmation. Celui-ci contient vos informations de connexion à votre instance. Vous trouverez notamment les paramètres de connexion à votre serveur via un client **sFTP via le port 22**. Si vous n'êtes pas familier avec le sFTP, nous vous recommandons la lecture de notre wiki à ce sujet :

<http://wiki.gandi.net/fr/simple/sftp>

Les fichiers composant votre site web doivent être posés dans le dossier **/htdocs/** se trouvant dans le dossier correspondant au virtual host de celui-ci. Vous pouvez accéder aux dossiers des virtual hosts par deux chemins sur votre serveur à partir de la racine :


/lamp0/web/vhosts/monvhost.example.com

/vhosts/monvhost.example.com

Le second chemin, plus court, est en fait un raccourci (symlink) et correspond bien au même dossier.

2. Se connecter à sa base de données MySQL

Dans votre interface de gestion de votre instance, vous trouverez un raccourci vers la page du **PHPmyAdmin**.



The screenshot shows a section titled "Accès" (Access) with a key icon. It contains a table with three rows: "Administration de votre instance", "sFTP", and "Base de données". Each row has a link to access it. A tooltip is visible over the "Se connecter" link for "Base de données", showing the following information:

Service	Link	Additional Info
Administration de votre instance	Accéder	Changer le mot de passe
sFTP	Se connecter	
Base de données	Se connecter	Login : 2459 Mot de passe : défini à la création Login phpmyadmin : root Mot de passe phpmyadmin : laissez vide

Lors de la première connexion, le login est **root** et le mot de passe n'est pas défini : il vous faut alors laisser le champ « mot de passe » vide. Vous avez la possibilité de définir un mot de passe personnalisé à partir du PHPmyAdmin. Enfin, le **host** à fournir pour vous connecter à votre base de données via votre instance est **localhost**. En effet, la base de données de votre instance n'est interrogeable qu'à partir de celle-ci. Pour plus d'informations à propos de PHPmyAdmin, veuillez lire notre wiki à ce sujet :

<http://wiki.gandi.net/fr/simple/phpmyadmin>

3. Voir le contenu de son instance en ligne

Si vous avez défini un **virtual host** et que votre nom de domaine est installé sur les DNS de Gandi, il vous suffit alors de taper l'adresse dans votre navigateur après avoir déposé vos fichiers dans le bon dossier (et éventuellement attendu le délai de propagation de la zone). Pour configurer manuellement votre zone DNS (nécessaire si votre domaine n'est pas chez Gandi), vous devez ajouter une entrée **CNAME** correspondant à la valeur donnée dans l'email de création de votre instance (ex. : `gpaas1.dc0.gandi.net.`). Pour plus d'information sur la configuration des zones, nous vous conseillons la lecture de nos pages wiki : http://wiki.gandi.net/fr/simple/shs-dns_config



Note : un index par défaut est créé dans chaque dossier htdocs de chaque vhost.

4. Fiche d'instance : explications et détails

Sur la fiche de votre instance, vous trouverez un récapitulatif des informations principales concernant votre instance. Voici un rapide descriptif des informations que vous trouverez

Gestion de l'instance artitesto4-DEV **1**

Informations

Type : Simple PHP / MySQL **2**
Expiration : 05.02.2012  **3**
Localisation :  **3**
État : **Actif**
Opérations en cours : 0 [Voir les opérations](#)
Propriétaire : AB1234-GANDI
[Ajouter une note](#)
[Supprimer](#)

Puissance : M [Modifier](#) **4**
Espace disque : 30 Go [Modifier](#) **5**
dont 20 Go de disque en option
Snapshot : Bientôt disponible

Accès **6**

Accès	
Administration de votre instance	7 Accéder 10 Changer le mot de passe
sFTP	8 Se connecter
Base de données	9 Se connecter

Sites **11**


Adresses (vhost)	Date de création	
7261633.betasimple.net	21.09.2011	Enlever
blog.mondomaine.com	06.10.2011	Enlever
www.monautredomaine.com	06.10.2011	Enlever

[Enregistrer un domaine](#) [Ajouter](#) **12**

Statistiques **13**

Charge : [processeur](#) | [disque](#) | [réseau](#)

Interfaces Affichage en kb/s



par semaine

Legend:
■ bps in Min 4.23 Max 169.89 Current 54.06
■ bps out Min 0.00 Max 4.34 Current 0.00

[Retour](#)

- 1) Le nom de votre instance, choisi lors de la création de celle-ci (définitif).
- 2) Le type de votre instance.
- 3) La date d'expiration et le lien vers le renouvellement de votre instance
- 4) La puissance de l'instance. Les différentes puissances sont, de la plus petite à la plus grande : S, M, L, XL et XXL
- 5) L'espace disque total de votre instance. Chaque instance comprend 10Go d'espace disque. Du quota disque peut être ajouté dans la limite de 1To (1000Go)
- 6) La partie « Accès » contient les informations et liens pour accéder à votre instance
- 7) Un raccourci vers la page d'administration de votre instance.
- 8) Un raccourci vers le sFTP de votre instance ainsi qu'un tipster vous rappelant les informations de connexion à celui-ci. Si vous avez associé un client sFTP à votre navigateur (comme FireFTP sur Mozilla), vous pourrez utiliser ce raccourci.
- 9) Un raccourci vers la page de votre PHPmyAdmin. Attention : les informations de connexion (login et password du phpmyadmin) sont celles par défaut.
- 10) Un lien pour modifier le mot de passe de votre instance.
- 11) La liste des virtual hosts installés sur votre instance avec la date de création de chaque entrée.
- 12) Le bouton pour ajouter un nouveau virtual host sur votre instance.
- 13) Les statistiques de consommation CPU, disque et réseau de votre instance

5. Modification de la puissance d'une instance

Vous pouvez, à tout moment, modifier la puissance de votre instance. La puissance d'une instance est classée par une dénomination de taille. La plus petite étant S, les suivantes sont nommées M, L, XL et XXL. Le nombre de processus simultanés est directement dépendant de la taille de votre instance. Aussi, si vous constatez que vos visiteurs n'accèdent pas facilement à votre site, vous devrez peut-être augmenter la puissance de votre instance. Chaque taille supérieure offre 2x plus de puissance que l'offre précédente. La modification de la taille, ou puissance, d'une instance enclenche, dans le même temps, un remboursement de l'ancienne instance au prorata du temps utilisé puis à la facturation de la nouvelle instance avec le même prorata (afin de conserver la date « anniversaire » de celle-ci). Si vous montez en gamme, il vous faudra régler la différence vers l'offre supérieure alors que si vous descendez, la différence vous sera créditée sur votre compte prépayé.

6. Renouvellement d'une instance

Vos instances peuvent être renouvelées au mois ou à l'année. Lorsqu'une instance est renouvelée à l'année, vous ne pouvez pas repasser en renouvellement mensuel avant la fin d'engagement, mais vous pouvez toutefois modifier la puissance de celle-ci, aussi bien en supérieure qu'en inférieure. Pour renouveler votre instance, il vous suffit de vous rendre dans la fiche de celle-ci sur l'interface Gandhi et de cliquer sur le lien « Renouveler » (point n°3 de la fiche d'instance). Vous pouvez également activer le renouvellement automatique en cliquant sur l'icône 🔄. Dans ce cas, veillez à ce que votre compte prépayé soit suffisamment approvisionné pour que le renouvellement fonctionne. Plus d'infos sur le renouvellement : http://wiki.gandi.net/fr/simple/shs_renew